

第 1 章 クライアントの初期設定

Microsoft Edge で当システムを利用するには、Web ブラウザの設定を行う必要があります。

Firefox、Google Chrome、Safari については、ブラウザの設定は必要ありません。

上記ブラウザ設定のほか、リマインダー、組織図エディタ、バッチクライアント(※)、データインポートツールを利用する場合は、Java Runtime Environment(JRE)をインストールする必要があります。必要な JRE のバージョンは、Standard Edition 8 です。

※「バッチクライアント」は、マスターインポートユーティリティ、Web データベースの出力・取込み、汎用申請データの出力・取込み、アシストメッセージ生成におけるバッチ処理機能のことを指します。

MEMO	対応ブラウザは、OS が Windows の場合は、Microsoft Edge (Chromium 版の最新安定版)、Firefox (最新安定版)、Google Chrome (最新安定版) となり、Mac の場合は、Safari (最新安定版) のみとなります。また、対応 OS は、Windows 10、11、macOS (11 以上) となります。なお、利用するブラウザおよび OS により動作制限があります。詳細は、「付録 3. ブラウザ・OS による動作制限」を参照してください。
-------------	---

Microsoft Edge の設定

手順 1: Microsoft Edge を起動します。

手順 2: ブラウザの右上「…」から設定メニューを開き、[システムとパフォーマンス]を選択します。

手順 3: 「パフォーマンスの最適化」欄にて、以下いずれかの設定を行います。

■「スリープタブでリソースを保存する」をオフにする



■「これらのサイトをスリープ状態にしない」において、当システムのサイトを追加する

パフォーマンスの最適化

② で効率モードをオンにする 効率モードに満足していますか? 👍 👎

コンピューター リソースを節約して、電力消費を最小限に抑えます。利点は、デバイス アプリケーションと個人のブラウザー閲覧の習慣によって異なる場合があります。

効率モードで PC ゲーム エクスペリエンスを向上させる PC ゲームの効率モードに満足していますか? 👍 👎

PC ゲームをプレイしている場合、Microsoft Edge はコンピューター リソース (CPU) の使用量を下げ、ゲーム エクスペリエンスを向上させます。

スリープタブでリソースを保存する スリープ タブに満足していますか? 👍 👎

オンになっている場合、アクティブでないタブは、システム リソースを節約するため、指定した時間を経過するとスリープ状態になります。 [詳細情報](#)

スリープ中のタブのフェード

パフォーマンスを向上させるためにメモリと CPU を節約すると、タブがフェード表示されます。

非アクティブなタブを、指定された時間が経過した後、スリープ状態にします: 1 時間の非アクティブ状態

効率モードがオンの場合、非アクティブなタブは 5 分以内にスリープ状態になります。実際の時間は、リソースの使用状況と、サイトがスリープ状態にならないようにするアクティビティ (オーディオの再生など) によって異なる場合があります。

これらのサイトをスリープ状態にしない 追加

これにより、破棄されたタブ、効率モードなどの他のパフォーマンス最適化からサイトが除外されます。

 poweregg.net ...

MEMO

上記設定以外に、プロキシサーバを利用している場合は、当システムのサイトはプロキシサーバを利用しないよう例外設定を行ってください。プロキシサーバの例外設定の要否については、システム管理者にお問い合わせください。