

第 1 章 クライアントの初期設定

Microsoft Edge で当システムを利用するには、Web ブラウザの設定を行う必要があります。

Firefox、Google Chrome、Safari については、ブラウザの設定は必要ありません。

上記ブラウザ設定のほか、リマインダー、組織図エディタ、バッチクライアント(※)、データインポートツールを利用する場合は、Java Runtime Environment(JRE)をインストールする必要があります。必要な JRE のバージョンは、Standard Edition 8 です。

※「バッチクライアント」は、マスターインポートユーティリティ、Web データベースの出力・取込み、汎用申請データの出力・取込み、アシストメッセージ生成におけるバッチ処理機能のことを指します。

MEMO	対応ブラウザは、OS が Windows の場合は、Microsoft Edge (Chromium 版の最新安定版)、Firefox (最新安定版)、Google Chrome (最新安定版) となり、Mac の場合は、Safari (最新安定版) のみとなります。また、対応 OS は、Windows 10、11、macOS (11 以上) となります。なお、利用するブラウザおよび OS により動作制限があります。詳細は、「付録 3. ブラウザ・OS による動作制限」を参照してください。
-------------	---

Microsoft Edge の設定

手順 1: Microsoft Edge を起動します。

手順 2: ブラウザの右上「…」から設定メニューを開き、[システムとパフォーマンス]を選択します。

手順 3: 「パフォーマンスの最適化」欄にて、以下いずれかの設定を行います。

■「スリープタブでリソースを保存する」をオフにする



■「これらのサイトをスリープ状態にしない」において、当システムのサイトを追加する

パフォーマンスの最適化

② で効率モードをオンにする 効率モードに満足していますか? 👍 👎

コンピューター リソースを節約して、電力消費を最小限に抑えます。利点は、デバイス アプリケーションと個人のブラウザ閲覧の習慣によって異なる場合があります。

効率モードで PC ゲーム エクスペリエンスを向上させる PC ゲームの効率モードに満足していますか? 👍 👎

PC ゲームをプレイしている場合、Microsoft Edge はコンピューター リソース (CPU) の使用量を下げ、ゲーム エクスペリエンスを向上させます。

スリープタブでリソースを保存する スリープ タブに満足していますか? 👍 👎

オンになっている場合、アクティブでないタブは、システム リソースを節約するため、指定した時間を経過するとスリープ状態になります。 [詳細情報](#)

スリープ中のタブのフェード

パフォーマンスを向上させるためにメモリと CPU を節約すると、タブがフェード表示されます。

非アクティブなタブを、指定された時間が経過した後、スリープ状態にします: 1 時間の非アクティブ状態

効率モードがオンの場合、非アクティブなタブは 5 分以内にスリープ状態になります。実際の時間は、リソースの使用状況と、サイトがスリープ状態にならないようにするアクティビティ (オーディオの再生など) によって異なる場合があります。

これらのサイトをスリープ状態にしない 追加

これにより、破棄されたタブ、効率モードなどの他のパフォーマンス最適化からサイトが除外されます。

...

MEMO

上記設定以外に、プロキシサーバを利用している場合は、当システムのサイトはプロキシサーバを利用しないよう例外設定を行ってください。プロキシサーバの例外設定の要否については、システム管理者にお問い合わせください。